captureYUV_v4I2.bat

Theia V4L2 capture YUV 指令。 單獨使用(不帶參數),預設會拍 2 張 1920x1080 YUV 存在 camera /tmp/theia.yuv。 拍完 YUV 後,自動 adb pull 回來,檔名就是 theia.yuv。

如果要設定 capture 張數,指令如下: cmd> captureYUV v4l2.bat -n N

(N 值範圍 1~200)

如果要 capture Full Size (2688x1944),指令如下: cmd> captureYUV_v4l2.bat -full

如果要指定 YUV file name, 指令如下: cmd> capture YUV v4I2.bat testABC

存出的檔名就是 testABC.yuv。

gstJPG_capture.bat

Theia GStreamer capture JPG 指令。 GStreamer capture 開始後就會一直拍 JPG,必須 User 自己決定要拍多久。 要結束 Capture,console 直接下 Ctrl-C 結束。

單獨使用(不帶參數),預設 size 是 1920x1080,所有 JPG file 存在 camera /tmp/gstJPG 目錄下。 所以要抓回 JPG files,只要 下 "adb pull /tmp/gstJPG." 指令即可。

如果要 capture Full Size (2688x1944),指令如下: cmd> gstJPG capture.bat -full

gstAVI record.bat

Theia GStreamer video record 指令。 GStreamer Record 開始後就會一直錄影,必須 User 自己決定要拍多久。 要結束 Record,直接下 Ctrl-C 結束。

單獨使用(不帶參數),預設 Video 檔名為 theia.avi,存在 camera /tmp/gstREC 目錄下。 所以要抓回 Video files,只要 下 "adb pull /tmp/gstREC ." 指令即可。

如果要指定 Video file name, 指令如下: cmd> gstAVI_record.bat testABC

存出的檔名就是 testABC.avi。